



VR-Pay virtuell / XT-Commerce

VR pay virtuell

modified
eCommerce Shopsoftware
xt:Commerce[®]
shopsoftware

**Installation und Konfiguration der Payment-Schnittstelle
„VR-Pay virtuell“ an XT-Commerce Veyton Shopsysteme**



Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen	1
XT-Commerce Version	1
VR-Pay virtuell	1
FTP-Zugang	1
Payment-Schnittstelle	1
Installation	2
Übertragung der Dateien auf den Webserver	2
Schritt 1	2
Schritt 2	2
Konfiguration	3
Aktivieren der Schnittstelle	3
Schritt 1	3
Schritt 2	3
Konfigurieren der Schnittstelle	4
Eingabe der Zugangsdaten	4
<i>Die Eingaben</i>	5
Support	8
Service	8

Offizielle VR-Pay virtuell Module für Magento Commerce, XT-Commerce, osCommerce, Joomla / VirtueMart, PrestaShop

- **Zahloptionen per Kreditkarte, Giropay oder Lastschrift aus einer Hand**
- **Höchste Sicherheit durch Zahlungsabwicklung über den Bank eigenen Server**
- **Bezahl System mit PCI-DSS, 3DS, CVC Zertifizierung**

Voraussetzungen

XT-Commerce Version

Die **Schnittstelle zu VR-Pay virtuell ab Version 0.7.5** ist auf und für die **XT-Commerce Version 3.0.4 SP2.1 und modified eCommerce 1.06 rev 4642** entwickelt worden. Die Funktionsfähigkeit sollte somit für alle XT-Commerce Versionen ab 3.0.x bestehen.

VR-Pay virtuell

Sie benötigen ihre Anmeldedaten zu VR-Pay virtuell, welche ihnen per Email zugesandt wurden. Grundsätzlich werden aus Sicherheitsgründen die **Benutzerdaten** und das **Passwort** in jeweils zwei getrennten Emails verschickt.

Bitte halten sie diese Daten bereit, sie werden zu Konfiguration der Schnittstelle unbedingt benötigt.

FTP-Zugang

Zur Übertragung der Dateien der VR-Pay virtuell Schnittstelle wird ein FTP-Zugang zu Server oder Host benötigt, womit sie zugriff auf das Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Shop Installation haben. Falls Ihnen diese Daten nicht vorliegen, sollten sie diese bei ihren Provider oder Systemadministrator anfordern.

Payment-Schnittstelle

Halten sie bitte die .zip-Datei der Schnittstelle welche sie auf „www.sichere-zahlungsmodule.de“ erworben haben, bereit. Falls sie noch keine besitzen, können sie diese unter der oben genannten Internetadresse bestellen.

Installation

Übertragung der Dateien auf den Webserver

Schritt 1

Entpacken sie die **.zip-Datei** der Schnittstelle. Im Normalfall genügt dazu einfaches doppelklicken auf das Dateisymbol. Nach dem entpacken erhalten sie einen Ordner namens „**xtcommerce-vrpay**“. Der Inhalt des Ordners bildet die komplette XT-Commerce Dateistruktur ab, wie sie für die Schnittstelle benötigt wird. (Siehe Abbildung 1.0)




Abb.1.0 Nach dem Entpacken: Inhalt des Ordners „xtcommerce-vrpay“

Schritt 2

Stellen sie ein **FTP-Verbindung** zu ihren Webserver her. Gegebenenfalls müssen sie zum **Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Installation** navigieren.

Übertragen sie nun die **komplette Verzeichnisstruktur** der Schnittstelle in das **Rootverzeichnis ihrer XT-Commerce Installation** auf ihren Webservern.

Dadurch dass die Schnittstelle bereits die XT-Commerce Datei- und Ordnerhierarchie besitzt, ist es nicht nötig einzelne Dateien an den jeweiligen Platz zu kopieren, dieses geschieht hierdurch automatisch.

Mit Abschluss dieses Schrittes, sind alle notwendigen Dateien zur Nutzung von VR-Pay virtuell installiert.

Konfiguration

Aktivieren der Schnittstelle

Schritt 1

- Melden sich im Backend ihrer XT-Commerce Installation an
- Wählen sie > Einstellungen > Zahlungsweise

In der Liste sehen sich das Module „vrapay virtuell“ (siehe Abbildung 2.0)

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Sortierreihenfolge	Aktion
VR-Pay virtuell	vrapay_eiv	11	
Sicher bezahlen über Moneybookers	amoneybookers		
Lastschriftverfahren	banktransfer		
Kauf auf Rechnung mit BillSAFE	billsafe_2		
Kauf auf Raten	billsafe_2hp		
Barzahlung	cash		
Kreditkarte	cc		
Nachnahme	cod		
EU-Standard Bank Transfer	eustandardtransfer		
Rechnung	invoice		
Klarna Sonderaktion	klarna_SpecCamp		
Klarna Rechnung	klarna_invoice		
Klarna Ratenkauf	klarna_partPayment		
Masterpayment (Anzahlungskauf)	masterpayment_anzahlungskauf		
Masterpayment (Konfiguration)	masterpayment_config		
Masterpayment (Kreditkarte)	masterpayment_credit_card		
Masterpayment (Carte Bleue)	masterpayment_debit_card		
Masterpayment (Lastschrift)	masterpayment_eiv		
Masterpayment (Finanzierung)	masterpayment_finanzierung		
Masterpayment (Pay-by-Call)	masterpayment_phone		
Masterpayment (Ratenzahlung)	masterpayment_ratenzahlung		
Masterpayment (Rechnungskauf)	masterpayment_rechnungskauf		
Masterpayment (Sofortüberweisung)	masterpayment_sofortbanking		
micropayment™ Kreditkarte	mcp_credicard		
micropayment™ Lastschrift			

Abb. 2.0; Liste der Zahlungsoptionen

Schritt 2

Um die jeweiligen Module zu Aktivieren gehen sie wie folgt vor:

- Klicken sie rechts auf das Symbol „Installieren“

Konfigurieren der Schnittstelle

Eingabe der Zugangsdaten

Nach dem Aktivieren/Installieren der Schnittstelle klicken in dem jeweiligem Zahlungsmodul rechts auf das „Bearbeiten“ Symbol“.

Sie sollten die Emails mit Ihren **Zugangsdaten zu VR-Pay virtuell** zur Hand haben.

Wie auf der Abbildung 3.0 zu sehen ist, sind die folgenden Eingaben vorzunehmen:

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Sortierreihenfolge	Aktion
VR-Pay virtuell	vrepay_elv	11	
Sicher bezahlen über Moneybookers	amoneybookers		
Lastschriftverfahren	banktransfer		
Kauf auf Rechnung mit Billsafe	billsafe_2		
Kauf auf Raten	billsafe_2hp		
Barzahlung	cash		
Kreditkarte	cc		
Nachnahme	cod		
EU-Standard Bank Transfer	eustandardtransfer		
Rechnung	invoice		
Klarna Sonderaktion	klarna_SpecCamp		
Klarna Rechnung	klarna_invoice		
Klarna Ratenkauf	klarna_partPayment		
Masterpayment (Anzahlungskauf)	masterpayment_anzahlungskauf		
Masterpayment (Konfiguration)	masterpayment_config		
Masterpayment (Kreditkarte)	masterpayment_credit_card		
Masterpayment (Carte Bleue)	masterpayment_debit_card		
Masterpayment (Lastschrift)	masterpayment_elv		
Masterpayment (Finanzierung)	masterpayment_finanzierung		
Masterpayment (Pay-by-Call)	masterpayment_phone		
Masterpayment (Ratenzahlung)	masterpayment_ratenzahlung		
Masterpayment (Rechnungskauf)	masterpayment_rechnungskauf		
Masterpayment (Sofortüberweisung)	masterpayment_sofortbanking		
micropayment™ Kreditkarte	mcp_creditcard		
micropayment™ Lastschrift	mcp_debit		
micropayment™ Sofortüberweisung	mcp_ebank2pay		

VR-Pay virtuell

VR-Pay virtuell Modul aktiviert
Möchten Sie Zahlungen ueber VR-Pay virtuell abwickeln ?
 True
 False

Zahlungszone
Es werden nur Zahlungen innerhalb folgender Zahlungszone akzeptiert.
 --keine--

Erlaubte Laender
Geben Sie die Laender an, welche fuer dieses Modul erlaubt sein sollen. (z.B. AT,DE (wenn leer, sind alle Laender erlaubt))

Sortierreihenfolge
Reihenfolge zur Bezahlmethodenauflistung
 11

VR-Pay virtuell Server
VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet. Bsp.: payinte.vr-epay.de/pbr/transaktion

VR-Pay virtuell Partner-Nr
Die Partner-Nr erhalten Sie von Ihrer Bank.

VR-Pay virtuell Passwort
Das Passwort wird Ihnen per Pinbrief oder email mitgeteilt.

Zahlart
Zahlart gibt an, wie die Transaktionen von VR-Pay virtuell verarbeitet werden.

URL zu Ihrer AGB
Link zu Ihren allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bestellprefix (max.5 Zeichen)
Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt.

Abb. 3.0

Netzkollektiv

Die Eingaben

Funktion	Eingabe	Beschreibung
Verzeichnis	xt_vrpay	Bezeichnet den Pfad zum Zahlungsmodul. Bitte nur ändern falls sei eigene Anpassungen vorgenommen haben!
Icon	z.B.: http://ihrshop.de/bilder/symbol.jpg	Wenn sie ein individuelles Symbol verwenden wollen, können sie hier den Pfad dazu angeben.
Steuerklasse	z.B. Standardsatz	Geben Sie die gewünschte Steuerklasse an.
vr-pay virtuelle Server	payinte.vr-epay.de/service/trx (Testumgebung) payinte.vr-epay.de/service/trx (Echtumgebung)	VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet
Reihenfolge	z.B 1	Die Institutskenung bzw. Händlernummer
Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung	geheimwort	Geben Sie hier Ihr Passwort ein.
Zahlart	z.b. PURCHASE	Geben Sie hier PURCHASE oder RESERVE ein. Reservierte Zahlungen können später abgebucht werden.
URL zu Ihrer AGB	z.B. http://www.ihrshop.de/agb.php/	URL der zu Ihren AGB. Evtl. muss eine entsprechende Seite erstellt werden.
Bestellprefix (max. 5 Zeichen)	z.B. shop	Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt.
Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung	geheimwort	Alle Transaktionen werden über einen Benachrichtigungsdienst mit dem endgültigen Status versehen, um Kundenmanipulationen vorzubeugen.
Verwendungszweck	Ihr Verwendungszweck	Verwendungszweckzeile von VR-Pay virtuell.
Einen iFrame verwenden an /aus	True / False	Die Transaktionsseite kann hiermit ohne Weiterleitung in den Bezahlprozess des Shop eingebunden werden. (Dieses kann u.U. ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bedeuten)
Layout iframe	width="780px" height="580px" frameborder="0"	Hier können Sie den HTML-Tag für den iframe Aufruf der VR-Pay-virtuell Bezahlseite definieren um dessen Größe zu ändern.
Modul-Logdatei	/tmp/vrepay_dialog.log	Pfadangabe zur Logdatei im VR-Pay virtuell Zahlungsmodul.

Funktion	Eingabe	Beschreibung
Transaktionstyp	ECOM / MOTO	Bestimmt ob E-Commerce Zahlungen oder Mailorder/Telefonoder Zahlungen getätigt werden sollen. (Standard: ECOM)
Infotext Händlerkasse	Ihr Text	Infotext zur Weitergabe an die Händlerkasse
Weitere Informationen zur Transaktion	Ihr Text	Informationsfeld für weitere Informationen
Sprache des Payment Servers	de	Bestimmt die Sprache des Paymentsservers. Zulässige Angaben: de, nl, en, etc. Leer lassen für automatische Wahl anhand der Browsersprache.
Template des Payment Servers	B1 / A1	B1 = Framework Bootstrap 2.3.2. Die SEPA-Lastschrift ist nur mit dem Layout B1 verwendbar. A1 = Altes Standard-Layout
Soll die 3D Secure Anmeldung innerhalb eines Frames erfolgen?	Y / N	Y = Ja, N = Nein. Somit kann die 3D Secure Anmeldung innerhalb der Zahlungsmaske des Paymentsservers erfolgen.
Wartezeit in ms bis zur Weiterleitung 3D Secure und giro pay	z.B. 1500	Angaben in Millisekunden.
Beleg anzeigen	Y / N	Generiert einen Zahlungsbeleg für den Käufer.

Falls sie Testzugangsdaten besitzen und benutzen möchten, können sie diese, anstatt der Echtdaten eingeben.

Speichern sie die Konfiguration indem sie „Aktualisieren“ klicken. Nun ist ihr VR-Pay virtuell Modul einsatzbereit.

Wichtig: Für eine korrekte Statusübergabe der Bestellung, wird ein SSL-Zertifikat benötigt!

Support

Für weitere Infos und Hilfe erreichen sie uns im Internet unter:

www.netzkollektiv.de/

support@netzkollektiv.de

Hotline: 02871 8855697

Für im Kern modifizierte oder in Fremdsystemen inkludierte Installationen können wir keine Support übernehmen!

Service

Um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten bieten wir zusätzlich einen Installationservice an:

installation@netzkollektiv.de

Hotline: 02871 8855697